

## **PROCEDURE D'INSTALLATION DE LA VERSION TIP INTEGRAL R/5**

**TRES IMPORTANT** : pour la bonne compatibilité de notre logiciel avec votre système d'exploitation, permettez-nous de vous rappeler qu'il est nécessaire de disposer d'un environnement :

**Windows 2000 SP 4**  
**Windows XP Pro SP2**  
**Windows 2003 server SP 1**

Soyez sûr de visiter Microsoft Windows Update pour d'abord mettre à niveau vos 'service packs' Windows et les correctifs. Si votre Windows ne satisfait pas à nos besoins, les outils d'installation vous le diront immédiatement avant de faire quoi que ce soit et ne vous laisseront pas continuer. Il est également nécessaire que le disque dur sur lequel vous allez installer le logiciel soit en système de fichier NTFS (et non FAT 32).

### **Installation :**

En vous connectant à l'adresse web <http://updates.tipgroup.com/>, vous avez la possibilité de télécharger et d'enregistrer sur votre disque dur :

1) Le fichier **TIP-Server.exe** :

Double-cliquez en tout premier lieu sur ce fichier afin d'en lancer l'installation sur votre serveur. Nous vous invitons à partir de cet instant à suivre les instructions qui vous sont données à l'écran.

Une fois l'installation de la partie « Server » terminée, le serveur lui-même fera un contrôle par HTTP via Internet, de temps en temps pour vérifier si une mise à jour du logiciel TIP Integral est disponible. Si oui, il téléchargera automatiquement la mise à jour Serveur ET la mise à jour Client. Et celles-ci seront proposées aux utilisateurs, comme nous allons pouvoir le vérifier plus loin dans ce document.

2) Le fichier **TIP-Integral.exe**

Ce fichier permet l'installation de la partie poste de travail client du logiciel TIP Integral R/5.

Double-cliquez sur ce fichier pour en lancer l'installation, et suivez à l'écran les instructions disponibles :

L'installation terminée, nous vous invitons à démarrer le programme.

La partie gauche de la fenêtre vous présente les serveurs accessibles. Faites un clic droit sur le serveur et choisissez « Nouveau dossier ». Donnez un nom au dossier, par exemple « Demo », ensuite validez.

Une fois la création terminée, cliquez à nouveau sur l'icône du serveur et vous verrez apparaître votre dossier. Cliquez ensuite sur le nom du dossier lui-même et vous verrez apparaître les fonctions accessibles.

*Nous vous remercions beaucoup de l'intérêt que vous portez à nos logiciels et nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de TIP INTEGRAL.*